

Comandos get:

- get pkp: se obtiene el valor kp.
- get pkd: se obtiene el valor kd.
- get pki: se obtiene el valor ki.
- get vob: se obtiene la velocidad objetivo.
- get vme: se obtiene la velocidad medida.
- get tac: se obtiene el tiempo de aceleración.
- get tde: se obtiene el tiempo de desaceleración.
- get pwm: se obtiene el ciclo de actividad del pwm.
- get mem: se obtiene si la SD está conectada o no.

Comandos set:

- set pkp x.xx: se escribe sobre el valor kp el número "x.xx".
- set pkd x.xxxx: se escribe sobre el valor kd el número "x.xxxx".
- set pki x.xx: se escribe sobre el valor ki el número "x.xx".
- set vob ±xxxx: se escribe sobre el valor velocidad objetivo el número "±xxxx".
- set tac xx.x: se escribe sobre el valor tiempo de aceleración el número "xx.x".
- set tde xx.x: se escribe sobre el valor tiempo de desaceleración el número "xx.x".
- set tim HH:MM:SS-dd/mm/aa: se escribe la hora al RTC.
- set son: inicializa el control sobre el motor.